

Pacchetto RESTART

La procedura di Restart è attivata per inizializzare il livello pacchetto dell'interfaccia DTE/DCE, le cui principali funzioni sono:

- apertura e chiusura dei circuiti virtuali (in caso di circuiti virtuali commutati)
- gestione dei circuiti virtuali commutati e permanenti
- moltiplicazione di circuiti virtuali commutati o permanenti sulle linee di accesso del DTE alla rete
- reinizializzazione dei circuiti virtuali
- regolazione locale di flusso tra abbonato e rete per ogni circuito virtuale
- qualifica dei dati
- concatenazione dei pacchetti.

Formato del pacchetto RESTART Request

	8	7	6	5	4	3	2	1
ottetti 1	Identificatore Generale di Formato IGF				0 0 0 0			
2	0 0 0 0 0 0 0 0							
3	Identificatore di tipo di Pacchetto 1 1 1 1 1 0 1 1							
4	Causa del RESTART							
	Codice di diagnostica							

Formato del pacchetto RESTART Confirmation

	8	7	6	5	4	3	2	1
ottetti 1	Identificatore Generale di Formato IGF				0 0 0 0			
2	0 0 0 0 0 0 0 0							
3	Identificatore di tipo di Pacchetto 1 1 1 1 1 0 1 1							

Causa del Restart

Errore di procedura
Congestione di rete
Rete riprende servizio

Codifica 4° ottetto nel pacchetto RTI

0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1